



最近の気象は、異常と言うのが常識化しているように思います。暑い、本当に暑い8月です。体調管理には十分ご注意ください

ところで、先日の西日本豪雨では、西日本各地で浸水、土石流、そしてがけ崩れなどが起こり、亡くなった方や行方不明になった方など、多数の方が被害にあわれました。例年の2ヶ月分の雨が数日間で降っており、まさに異常と



しかいえない状況です。しかし、これは、他人事ではありません。私たちの住む地域でも起こりうるということを意識して普段から備えることが大切だと思います。

さて、8月の教室開催日は上のおりです。8月13日(月)～17日(金)を盆休みとさせていただきますので、よろしくお願い致します。

2018 << 8月 >>						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



## インデントの活用 (ワード)

文書を作成している最中に「書き出し開始位置」を意識したことはないでしょうか？スペース(空白)を押して位置を調整し文書を作成するとなんだかずれて直せなくなって困ったことはないでしょうか。このズレは、余白やファイルを開くPCやフォントによって微妙に設定が異なるために発生する現象です。これを防ぐ為に、開始位置を設定する機能がWordにはあります。

それが「**インデント**」です。

このインデントを設定しないと、Wordで綺麗な文書を書くことは難しいと言えます。そのくらい重要な機能です。

### インデントとは？

インデントとは文章に空白を挿入することを「**インデント**」と言います。

また、行頭に空白を挿入し、最初の1文字目を右にずらすことを「字下げ」または「字下げインデント」と呼びます。


### インデントはどこで設定するの？

まずはインデントを表示するための準備が必要です。

Word作成画面の上部とメニューの境目に「定規」のような数字(ルーラー)が出ているでしょうか？出ていない場合は、以下の方法で表示しましょう。


## 定規（ルーラー）を表示する手順（準備）

- ① 上部メニューの右端の方にある「表示」をクリック
- ② 左から2番目に位置している□マークがついている部分を見つけていただき【ルーラー】この部分の□のところをクリック。



②この□をクリック

- ④ レ点が付いたら表示完了です。




目盛りをだすことができました


## インデントを使ってみよう

インデントは3種類存在します。それぞれの名称と機能を簡単に紹介します。

- ① 一行目インデント：書き出しの際、一行目に該当する部分の位置を設定できます。
- ② ぶら下がりにんデント：改行せずに文字を記載した際の2行目以降の開始位置を設定できます。
- ③ 左インデント：①、②の位置を一斉に移動できます。



この機能を使用することによって、いままで文字の位置を合わせるためにスペースキー（空白）を使用して位置調整していたものが、自動で調整できるようになるため、綺麗な見た目の文書を作成することができるようになります。このインデントは、クリックしたまま（ドラッグ）移動することができ、この際先頭位置の目安として「点線」が表示されます。



また、他の方法として、メニュー中の【段落】という項目中のインデントから同じような操作をすることが可能ですが、先に紹介したような移動予測線が表示されない為、慣れるまではクリックして移動を使用することをお勧めします。

The image shows a Microsoft Word interface. The ribbon is set to the 'Home' tab, and the 'Paragraph' group is selected. A red box highlights the 'Paragraph' icon in the ribbon. A yellow box highlights the 'Paragraph' dialog box, which is open. The dialog box has three tabs: 'Indent and Spacing', 'Change Paragraph Style', and 'Line and Paragraph Spacing'. The 'Indent and Spacing' tab is active. The 'General' section shows 'Configuration' set to 'Both ends' and 'Outline level' set to 'Text'. The 'Indent' section shows 'Left' set to 4.05 characters, 'Right' set to 0 characters, and 'First line' set to 'None'. The 'Spacing' section shows 'Before' and 'After' both set to 0 lines, and 'Line' set to 1 line. The 'Check' section has 'Check 1 line of text when specifying the right indent' checked. The 'Preview' section shows a preview of the text with the specified indentations. The status bar at the bottom shows '1/1 ページ 18 文字 日本語'.