



今年の夏は、ことのほか酷暑でまだまだ涼しくなりそうにありません。残暑厳しき折、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。また、例年に比べ、早くから続々の台風の襲来や集中豪雨といった災害が日本全国で起こっています。台風や豪雨に対しては、事前の備えと、いち早い行動が命を守ることに繋がります。十分な対応が望めます。

2018 << 9月 >>

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

さて、9月より水曜日を休みさせていただき、土曜日を教室開講日とさせていただきます。9月の開講日は、右のとおりですので、よろしくお願ひします。



## ワード『左揃え』と『両端揃え』の違い

『左揃え』と『両端揃え』の2つの機能は、見た目とはとても似ています。言葉で説明すると、『左揃え』と『両端揃え』の定義は下記となります。

『両端揃え』は、各行の文字列が段落の両端に揃うように調整される配置 (Word の初期設定)

『左揃え』は、各行の文字列が段落の左端に揃うように調整される配置

### ★両端揃え★

「ワークライフバランス」とは仕事と生活を共存させながら、持っている能力をフルに発揮し、それぞれが望む人生を生きることを目指すことです。短時間で生産性をあげる能力がある人の雇用が中心になり、その能力があればワークライフバランスを重視した働き方ができます。

### ★左揃え★

「ワークライフバランス」とは仕事と生活を共存させながら、持っている能力をフルに発揮し、それぞれが望む人生を生きることを目指すことです。短時間で生産性をあげる能力がある人の雇用が中心になり、その能力があればワークライフバランスを重視した働き方ができます。

パッと見るとどちらも同じように見えますが、赤丸の部分に注目です。両端揃えは真っ直ぐ揃っています。

両揃えを設定すると、段落の両端が揃うように文字の間隔が調整され、体裁がよくなるというメリットがあります。


# 行間が広くなり過ぎたときに、一発で行間を詰める方法

文字のポイントを大きくすると、行間が広がってしい体裁が悪くなることがあります。  
そのような時、「段落グループ」の**詳細ボタン**をクリックし、「1 ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせる」の**レ点**を外すと行間が詰まります。


The image shows the Microsoft Word interface. The ribbon is set to 'Paragraph'. A red arrow points from the 'Paragraph' group on the ribbon to the 'Paragraph' dialog box. In the dialog box, the 'Number of lines per page at specified time' checkbox is checked and highlighted with a red box. The dialog box is titled '段落' and has three tabs: 'インデントと行間隔', '改ページと改行', and '体裁'. The 'インデントと行間隔' tab is selected. The '全般' section shows '配置(G):' set to '両端揃え' and 'アウトラインレベル(O):' set to '本文'. The 'インデント' section shows '左(L):' and '右(R):' both set to '0 字', and '最初の行(S):' set to '(なし)'. The '間隔' section shows '段落前(B):' and '段落後(E):' both set to '0 行', and '行間(N):' set to '1 行'. The 'Number of lines per page at specified time' checkbox is checked. The 'プレビュー' section shows a preview of text with the specified settings.

**【例文】**

**ポイント 10.5 の場合の行間**



**ポイント 16 の場合、行間が広がった**



**【参考】ポイントを大きくすると、行間が広がる理由**

ホームタブのフォントの設定でフォントサイズを大きくした場合には、文字上下の余白分を含めて 1 行の行送りの範囲（グリッド線の 1 行の間隔）に収まらなくなると、行送りの 2 行分に配置されるため、行間が広がってきます。